

Freigabe

Die Freigabe erfolgt in der Regel im Anschluss an die Vervollständigung. Der Freigeber wird auf Basis der von Ihnen gemeldeten Daten automatisch ermittelt.

Der Freigeber kann nun pro Position ablehnen oder freigeben. Wird eine Position abgelehnt, stellt der Workflow den Beleg wieder der Buchhaltung zur weiteren Bearbeitung zu. Sobald alle Positionen freigegeben sind, wird der Beleg automatisch im Hintergrund verbucht und der Workflow wird beendet. Die Freigabe wird über den Button *Sichern* abgeschlossen.

SAP GUI Der folgende Screenshot zeigt die Aufgabe, wie sie im SAP GUI dargestellt wird:

FI Freigabe : GHK / 0003000065 / 2020

Kopfdaten

Positionsdaten

Kontierung

Text

Sichern | Vortage |

Positionsfreigabe

Status	Re.	BS	Sachkonto	Kurztext	Kostenst.	Kostenstellentext	Innenauftrag	Betrag Wä.	Segmenttext	PSP Element
55	2	40	60220000	EDV-Material			7589501	521,04 EUR	TEST	

Protokol

SAP | QKI (6) 200 | v14-89 | OVR |

Über die Buttonleiste am linken Bildschirmrand können die folgenden Funktionen genutzt werden.




Funktion	Beschreibung
Sichern	Abschließen des Workflowschritts. Änderungen am Beleg werden gespeichert und die freigegebenen/ abgelehnten Positionen übernommen. Der nächste Workflowschritt wird ausgeführt.
Zurücklegen	Verlassen der Aufgabe, so dass die Workflowaufgabe wieder für alle Bearbeiter zur Verfügung steht, die laut xFlow Bearbeiterfindung für diese Workflowaufgabe in Frage kommen.
Rückfrage	Weiterleitung einer Workflowaufgabe im gleichen Workflowschritt, mit der Einschränkung, dass der Empfänger Kommentare hinterlassen jedoch keine Änderungen an den Daten möglich sind. Nach Abschluss der Rückfrage steht die Aufgabe wieder zur Bearbeitung zur Verfügung.
Beleg anzeigen	Anzeigen des SAP Belegs in der laut Customizing hinterlegten SAP Transaktion im Anzeigemodus.
Anhang	Anhängen einer Datei zum aktuellen Vorgang. In Abhängigkeit der Berechtigung des Benutzers stehen einzelne Dokumentarten zur Auswahl. Die angehängten Dokumente werden umgehend archiviert und mit dem Vorgang verknüpft.

Die eigentliche Freigabe findet im Positionsfreigabeblock statt. Hier kann der Freigeber über die Buttons einzelne Positionen freigeben oder ablehnen oder über den Button a. *Alles freigeben*, alle Positionen freigeben. In diesem Block steht neben den Freigabebuttons auch eine Tabelle mit den für den Freigeber relevanten Positionsinformationen bereit. Diese Tabelle ist durch den Nutzer nicht editierbar, er kann also keine Positionsdaten ändern.

Status	Re...	BS	Sachkonto	Kurztext	Kostenst.	Kostenstellentext	Innenauftrag	Betrag	Wä...	Segmenttext
▲	2	40	60220000	EDV-Material			7589501	521,04	EUR	TEST

Der Aufbau der Buttonleiste in der Positionsfreigabe gestaltet sich wie folgt:



a) Alles freigeben b) Freigabe c) Abbrechen d) Ablehnen

Button	Beschreibung
Alles freigeben	Gibt sämtliche Positionen des Beleges auf einmal frei. Nach dem Sichern des Belegs, wenn alle Positionen freigegeben sind, wird der Beleg an die nächste Stufe oder an den nächsten Workflowschritt übergeben.
Freigabe	Gibt die markierte Zeile frei. Nach dem Sichern des Belegs, wenn alle Positionen freigegeben sind, wird der Beleg an die nächste Stufe oder an den nächsten Workflowschritt übergeben.
Abbrechen	Entfernt eine zuvor getroffene Entscheidung (Freigegeben oder Abgelehnt) einer Positionszeile. Wenn der Beleg mit nur gelb markierten Positionszeilen gesichert wird bleibt er im selben Workflowschritt auf derselben Stufe bestehen, bis alle Positionen freigegeben oder abgelehnt worden sind.
Ablehnen	Lehnt eine Positionszeile ab. Wenn der Beleg jetzt gesichert wird gelangt er in Bearbeitungsschritt nach der Ablehnung.

Freigabe – Praxis Beispiel

Die Aufgaben werden über das Business Workplace (Transaktion: SBWP) zur Bearbeitung aufgerufen:

The screenshot shows the 'Business Workplace von Customizing WMD' interface. On the left is a navigation tree with 'Arbeitsplatz: Customizing WMD' expanded to 'Workflow 17' and 'FI Freigabe'. The main area displays a table titled 'FI Freigabe' with columns: Au., Titel, Status, Erzeugungs..., Erzeugun..., Pr, Anl., En..., W... The table contains two rows:

Au.	Titel	Status	Erzeugungs...	Erzeugun...	Pr	Anl.	En...	W...
GHK: Freigabe 3000065 von Horn, Paul GmbH			19.05.2020	10:12:26	5			
GHK: Freigabe 3000039 von Asknet AG			11.05.2020	09:52:20	5			

Below the table, there are tabs for 'SAP-Beleg', 'Details', 'xFlow Log', and 'Workflow Log'. The 'Details' tab is active, showing information for 'GHK: Freigabe 3000065 von Horn, Paul GmbH':

- Rechnungspositionen freigeben oder ablehnen.
- Rechnung: 3000065
- Lieferant: Horn, Paul GmbH
- Betrag: 521,04 EUR
- Prozess ID: 216

Zunächst wird die freizugebende Zeile markiert (1) und im Anschluss freigegeben (2). Bei mehreren Positionen kann über den ersten Button, auf einmal alle Positionen freigegeben werden.

The first screenshot shows the 'Positionsfreigabe' dialog box with a table of items. A red circle '1' highlights the first row, which is selected. The table has columns: Status, Re..., BS, Sachkonto, Kurztext, Kostenst., Kostenstellentext, Innenauftrag, Betrag, Wä... The first row is highlighted in blue.

Status	Re...	BS	Sachkonto	Kurztext	Kostenst.	Kostenstellentext	Innenauftrag	Betrag	Wä...
▲	2	40	60220000	EDV-Material			7589501	521,04	EUR

The second screenshot shows the same dialog box, but with a red circle '2' highlighting the 'Status' column of the first row, indicating the action of releasing the position.

Status	Re...	BS	Sachkonto	Kurztext	Kostenst.	Kostenstellentext	Innenauftrag	Betrag	Wä...
■	2	40	60220000	EDV-Material			7589501	521,04	EUR

Um die Freigabe final abzuschließen, wird mit dem Button „Sichern“ die Aufgabe final beendet.